

「パナセア」用途別使用方法

適用対象		頻度	希釈率	洗浄方法
保育室	床・壁	毎日	4倍	掃除機・水拭き後、適時パナセアで拭きあげる。
	テーブル	随時	4倍	水拭き後、パナセアを吹き付け、拭きあげる。
	椅子	随時	4倍	水拭き後、パナセアを吹き付け、拭きあげる。
	玩具	随時	原液	別途記載
	玩具棚・箱	毎日	4倍	水拭き後、定期的にパナセアを吹き付け、拭きあげたり、日光消毒をする。
	ベビーベット スタッキングベット	毎日	4倍	午睡後に、パナセアを吹き付け、拭きあげる。
	オムツ交換台	毎日	2倍	交換の都度、パナセアを吹き付け、拭きあげる。
	空間噴霧	毎日	通常 4倍	専用の加湿器で、間欠タイマーをセットし噴霧。 (通常4倍希釈 / インフルエンザは2倍希釈 / ノロウイルスは原液で使用)
調乳室	哺乳瓶・乳首	使用後	2倍	洗浄後、2倍に希釈したパナセア溶液に10分間浸漬。
	食器	使用後	2倍	洗浄後、軽くすすいで、パナセアを吹き付け、拭きあげる。
	布巾	終了後	2倍	洗浄後、2倍に希釈したパナセア溶液に10分間浸漬させ、乾燥させる。(嘔吐処理の場合は原液)
	調理台	随時	2倍	水拭き後、パナセアを吹き付け、拭きあげる。
	冷蔵庫	終了後	4倍	水拭き後、パナセアを吹き付け、拭きあげる。
	スポンジ・ブラシ	終了後	2倍	洗浄後、2倍に希釈したパナセア溶液に10分間浸漬させる。
	包丁・まな板	毎日	原液	水拭き後、パナセアを吹き付け、拭きあげる。
トイレ	便器・便座	随時	2倍	1日1回は洗剤で洗い、パナセアを吹き付け、拭きあげる。
	床	随時	4倍	パナセアを吹き付け、拭きあげる。
	壁・ドアノブ	随時	4倍	パナセアを吹き付け、拭きあげる。
	スリッパ	毎日	4倍	パナセアを吹き付け、拭きあげる。
	マット	随時	4倍	汚れに応じ、取替え、洗濯。随時パナセアの吹き付けを行う。
沐浴室	浴槽・沐浴槽	使用後	2倍	洗浄後、パナセアを吹き付け、拭きあげる。
	床・壁	随時	4倍	洗浄後、パナセアを吹き付け、拭きあげる。

「パナセア」玩具の用途別使用方法

	清潔方法	除菌方法
布製のもの	<ul style="list-style-type: none"> ・定期的に洗濯 ・週1回程度、日に当てる 	吐瀉物で汚れた場合、汚れを落とした後にパナセア原液に10分浸漬させ水洗いする。 ＊汚れがひどい場合は処分
洗えるもの	定期的に流水で洗い、日光に当てる。 <ul style="list-style-type: none"> ・乳児が舐めたりするものは毎日 ・乳児クラス週1回程度 ・幼児クラス3ヶ月に1回程度 	吐瀉物で汚れた場合、汚れを落とした後にパナセア原液に10分浸漬させ、日光に当てる。 ＊処分する場合は袋に入れ口をしっかり結ぶ。
洗えないもの	定期的に湯拭き <ul style="list-style-type: none"> ・乳児が舐めたりするものは毎日 ・乳児クラス週1回程度 ・幼児クラス3ヶ月に1回程度 	吐瀉物で汚れた場合、汚れを落とした後にパナセア原液スプレーをまんべんなく吹きかけ、日光に当てる。

パナセア製品仕様

品 名 : 除菌・消臭・防カビ剤 パナセア®

成 分 : 次亜塩素酸ナトリウム (200ppm)

内 容 量 : 50mℓ / 500mℓ / 500mℓ (詰替用) / 5L / 20L

用 途 : ■ウィルスおよび細菌類の除菌 (除菌率99.9%) ※15～60秒で除菌

■厨房内調理器具、食器等の除菌

■環境省指定の8大悪臭の消臭 (トイレ臭 / タバコ臭 / 肉・野菜の腐敗臭など)

室内・厨房等の消臭、靴・ブーツの消臭

品質有効期限 : 製造日から1年以内、もしくは開封後半年以内のいずれか早い日まで。

効 果 : 全ての菌に効果があるわけではございません。また消臭感性には個人差がございます。

保管時の注意事項

- ご使用後は密封状態で冷暗所で保存して下さい。
- 開封後もできるだけ冷暗所で保管して下さい。
- 一旦製品容器から出した液体は戻さないでください。

パナセアは、有効塩素が抜けにくく安定した性能を維持できる製剤です。

より品質を安定化させて保存するために光(紫外線)、高温での保存(30℃以上)は避けて下さい。

使用時の注意事項

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 塩素系製剤や他製品との混合は一切行わないでください。
- 換気の悪い場所での使用は避けてください。
- 目に入った場合はすぐに水で洗い流してください。
- 口に入った場合はすぐに水を飲み希釈してください。